

1 Umstieg von früherer Version auf ALF-BanCo 4

1.1 Installation

ALF-BanCo 4 wird völlig unabhängig von ALF-BanCo 3 (bzw. 1 oder 2) installiert. Die Daten und alle Einstellungen sind vollständig getrennt. Sie können dadurch ALF-BanCo 4 für 60 Tage kostenlos und unkompliziert testen. Ihre Daten werden auf Wunsch automatisch aus der Vorgängerversion übernommen.

Falls Sie nach einiger Zeit nur noch mit ALF-BanCo 4 arbeiten, können Sie die Vorgängerversion deinstallieren.

1.2 Daten-Übernahme Standard-Version

Wenn Sie ALF-BanCo 4 auf dem gleichen PC installieren, auf dem Sie bisher ALF-BanCo 3 (bzw. 1 oder 2) genutzt haben, wird Ihnen am Ende der Installation die Datenübernahme angeboten:


Konvertierung Ihrer älteren Daten nach Version 4

Wenn Sie diese Möglichkeit nicht nutzen, können Sie später jederzeit Ihre Daten aus der Vorgänger-Version übernehmen, indem Sie "Start > Programme > ALF-BanCo 4 > Konvertierung alter Daten" wählen.

Achtung: Bei einer späteren Konvertierung werden Daten, die Sie seitdem in ALF-BanCo 4 eingegeben haben, ggf. überschrieben.

Sie können aber einzelne Datenbanken aus früheren Versionen übernehmen. Mehr dazu weiter unten.

Für die Datenübernahme startet folgender Assistent:



Falls Sie mehrere ältere Versionen von ALF-BanCo auf Ihrem PC installiert haben, wählen Sie bitte, aus welcher Version die Daten übernommen werden sollen und klicken Sie dann auf "Weiter".

Im nächsten Schritt können Sie bei Bedarf die Pfade ändern, in denen ALF-BanCo 4 die Einstellungen und Datenbanken speichert.

Klicken Sie dann auf "Starten", um die Datenübernahme zu beginnen.

Anschließend können Sie ALF-BanCo 4 starten.

1.3 manuelle Übernahme von Daten

Falls Sie nur die Daten eines bestimmten Benutzers einer früheren Version benötigen, können Sie diese Datenbank einzeln übernehmen.

Falls Sie ALF-BanCo 1, 2 oder 3 noch installiert haben, überprüfen Sie zuerst ggf. dort, wo die gewünschte Datenbank liegt.

Kopieren Sie dann die Datenbank an einen anderen Ort, da die Datenbank bei der Übernahme in ALF-BanCo 4 konvertiert wird.

Starten Sie dann ALF-BanCo 4 und wählen Sie "Neuen Benutzer" im Anmeldefenster.


Wählen Sie "vorhandene Datenbank verwenden" und geben Sie den Pfad zu Ihrer Datenbank ein.

Folgen Sie weiter dem Assistenten.

Nach Anlegen des Benutzers wird die Datenbank in das Format von ALF-BanCo 4 konvertiert.

1.4 Daten-Übernahme USB-Version

Beim Start der USB-Version erscheint folgender Start-Bildschirm:



Hier haben Sie die Möglichkeit, Daten aus einer älteren Version (Standard- oder USB-Version) in die USB-Version zu übernehmen.

Wenn Sie "Konvertierung" wählen, erscheint der Konvertierungs-Assistent wie oben für die Standard-Version beschrieben.